



آموزش نصب درایور پروگرامر USB ASP برای ویندوز ۸ و ۱۰


درایور پروگرامر USB ASP در ویندوزهای ۸ و ۱۰ نصب نمی شود به این دلیل که در این ویندوز ها تنها درایور های دیجیتالی قابل نصب هستند و درایور های غیر دیجیتال در ویندوز ۸ و ۱۰ مجاز نیستند. زمانی که بخواهید DRIVER USB ASP را روی ویندوز ۸ یا ۱۰ نصب کنید با ارور زیر روبرو خواهید شد.





جهت رفع این مشکل و نصب درایور بر روی ویندوز ۸ و ۱۰ باید چک کننده signature ویندوز را غیر فعال کنیم. برای این منظور کفایست مراحل زیر را طبق تصاویر دنبال کنید. ابتدا وارد منوی settings ویندوز شده و گزینه update and security را باز کنید. سپس در قسمت recovery بخش Advanced Startup را یافته و بر روی گزینه Restart now کلیک کنید. همچنین می توانید با تایپ advance startup در قسمت search ویندوز، گزینه های مورد نظر را بیابید.





پس از ریست شدن سیستم با صفحه زیر مواجه خواهید شد. روی Startup Settings کلیک کنید.



و سپس گزینه های Troubleshoot و Advanced Options را طبق تصاویر انتخاب کنید.



سپس بر روی Startup کلیک کرده و گزینه Disable driver signature enforcement را انتخاب کنید.






جهت انتخاب این گزینه می توانید دکمه شماره ۷ کیبورد را بفشارید. ممکن است پس از انتخاب این گزینه سیستم شما مجددا ریست شود.

حالا می توانید به راحتی درایور را نصب کنید.


مراحل نصب درایور

۱. ابتدا دستگاه را به رایانه متصل نمایید.
۲. یک پیغام مبنی بر اتصال دستگاه به رایانه نشان داده می شود.
۳. وارد قسمت device manager ویندوز شده و به دنبال یک گزینه با نام USB ASP با یک علامت تعجب زرد گشته و بر روی آن راست کلیک کنید (در صورتی که نمی دانید چگونه به Device Manager بروید، آن را search کنید)




۴. بر روی گزینه update driver software... کلیک کنید.

۵. گزینه دوم Browse my computer for driver software را انتخاب کنید.



۶. با کلیک بر روی گزینه browse پوشه حاوی فایل driver را انتخاب کنید.



۷. بعد از نصب کامل، علامت زرد رنگ کنار درایور دستگاه حذف شده و می توانید از دستگاه استفاده نمایید.

در صورتی که نصب درایور موفقیت آمیز نبود به مرحله یک از نصب درایور رفته ، USB ASP را uninstall کرده و سپس مجدداً از ابتدای کار مراحل را انجام دهید.